



DOBBELTDÆKKER

Designet af Tina

Mål: 50 x 105 cm

Materialer til 3 dobbeltdækkere:

- 45 x 110 cm af tre matchende stoffer til midte
- 35 x 110 cm stof til smal kant
- 60 x 110 cm til bred kant
- 3 stk. 55 x 110 cm pladevat til mellemfoer
- 3 stk. 55 x 110 cm stof til bagsider
- quiltetråd i matchende farve


Gratis Mønster nr. 328

Syvejledning - der syes med 7,5 mm sømrum.

1. Læg de tre stykker til midte ovenpå hinanden og skær dem til, så de måler 44 x 105 cm.
 2. Marker målene på kanterne som vist på tegning 1.
 3. Tegn linjer mellem de markerede mål, som vist på tegningen.
 4. Skær stykkerne ud - igennem alle tre lag stof, se tegning 2.
 5. Byt om på rækkefølgen i bunkerne, så der bliver tre forskellige sammensætning af stofferne.
 6. Sy de tre forskellige stykker sammen til patchworkstykker.
 7. Skær stykkerne til så de måler 39 x 95 cm.
 8. Skær 3,5 cm strimler af stoffet til smal kant og sy dem omkring patchworkstykkerne.
 9. Skær de smalle kanter til fra retsiden, så de måler 2,5 cm.
 10. Skær 5,5 cm strimler af stoffet til bred kant og sy dem omkring patchworkstykkerne.
 11. Skær de brede kanter til fra retsiden, så de måler 5,5 cm.
- Montering af én dobbeltdækker:
1. Læg et patchworkstykke og et bagsidestykke - ret mod ret - ovenpå et stykke pladevat.
 2. Sy stykkerne sammen med en søm hele vejen rundt på kanten af patchworkstykket, så der bliver en åbning til at vende igennem.
 3. Vend retten ud igennem hullet og glat hjørnerne pænt ud.
 4. Sy hullet til.
 5. Monter de to andre dobbeltdækkere på samme måde.

Quilt lagene sammen med forskellige sømme, se tegning 3.

1/2



DOBBELTDÆKKER

