

# GRATIS MØNSTER til lille toilettaske

## Materialer:


- 15 x 110 cm af fire forskellige stoffer til strimler
- 15 x 110 cm matchende stof til bund, lukkekanter og stropper
- 65 x 90 cm tynd volumenvlies med lim til påstrykning af stofferne
- 10 x 50 cm interfacing til bund (stiv vlieseline)
- 65 cm lynlås og en glider (i metermål)
- 4 stk. knapper til fastgørelse af stropper, 15 mm i diameter



## Syvejledning:

- 15 x 110 cm af fire forskellige stoffer til strimler.
- Skær 2 strimler på 7,5 x 65 cm af hver af de fire stoffer til strimler.
- Skær 8 strimler på 7,5 x 65 cm af volumenvliesen.
- Stryg en strimmel stof og en strimmel volumenvlies sammen. Tegn. 1.
- Fold stoffets sider omkring volumenvliesen og stryg folderne. Tegn. 2.
- Fold sammen på midten, så strimlen bliver ca. 2 cm bred.
- Sy sammen med en søm 5 mm fra hver side, sy med lange sting. Tegn. 3.
- Fold og sy de 7 andre strimler på samme måde.
- Læg øverste strimmel med åbning opad. Tegn. 4.
- Læg næste strimmel nedenunder, se tegning 4.
- Sy strimlerne sammen med en bred siksak-søm, se tegning 5.
- Sy alle 8 strimler sammen til et stykke.
- Skær enderne til, så stykket måler 56 cm i længden.
- Del lynlåsen og læg den ene halvdel ned i strimlens åbning. Tegn 6.
- Sy en siksak søm over lynlåsen, se tegning 7.
- Skær to strimler på 7,5 x 18 cm til lukkekant.
- Læg strimlerne dobbelt og sy dem på som lukkekant, ved enderne skjules sømrummet.
- Sæt løberen på lynlåsen.
- Lav en lille "lomme" over enderne og hold den fast med to knapper.
- Sy lukkekantens sider sammen med sting som vist på detailtegning.
- Klip to bunde af stiv volumenvlies - en ydre og en indre.
- Klip stof til bundene med ca. 15 mm sømrum tillagt.
- Ri stoffet på bundene - sømrummet lægges i små læg undervejs.
- Læg bundene sammen - vrang mod vrang - og quilt dem sammen.
- Fjern ritrådene.
- Placer lukkekanterne midt på bundens lige stykke.
- Hold delene sammen med knappenåle - hele vejen rundt.
- Sy bund og sider sammen med sting som vist på detailtegning.
- Skær en strimmel på 7,5 x 30 cm.
- Stryg volumenvlies på bagsiden.
- Fold og sy sammen med to sømme, som ovenfor beskrevet.
- Fold sammen på midten.
- Fold ombuk og sy stroppen på lynlåsens løber.

God fornøjelse.....



Detail sammensyning

ydre bund

indre bund

SKABELONER BUNDE

